

pdfToolbox のインストール方法

pdfToolbox のデモ版および製品版を使用するには、インターネットを経由したライセンス認証が必要になります。

この作業を行うには、Eメールの受送信ができる環境が必要です。

1. pdfToolbox のインストーラをダブルクリックして起動します。



2. pdfToolbox のインストーラが起動します。手順に従ってインストールを実行してください。





3. マシンの管理者名とパスワードを入力する画面が出ますので、入力し「OK」ボタンをクリックします。



注意：pdf Toolbox Server のインストールではカスタマイズをクリックして「Standalone」と「Server(CLI)」の両方にチェックが入っていることをご確認ください。



4. 「閉じる」 ボタンをクリックしインストールは完了です。アプリケーションから起動します。




5. デモ版として使う場合は「試用版」を、製品版の場合は「アクティベート」をクリックします。



6. ユーザー情報を入力します。

○デモ版で使用する場合：

「名前」「会社名」「E メール」を入力し、「callas pdfToolbox (Desktop) の試用版をリクエスト」にチェックが入っていることを確認してください。



The screenshot shows a dialog box titled "callas pdfToolbox: アクティベーション". On the left is the callas logo and a gear icon. The main area contains the following text and fields:

以下のフォームを入力してください。*次へ* をクリックするとアクティベーション情報が callas software に送信されます。

名前:

会社名:

E メール:

callas pdfToolbox (Desktop) の試用版をリクエスト


次情報を送信します

At the bottom are two buttons: "次へ" and "キャンセル".

○製品版および NFR で使用する場合：

「名前」「会社名」「E メール」「ライセンスコード」を入力してください。

ご使用のコンピュータで、Eメールの送受信ができる場合は、「次へ」を押します。



The screenshot shows a dialog box titled "callas pdfToolbox: アクティベーション". On the left is the callas logo and a gear icon. The main area contains the following text and fields:

以下のフォームを入力してください。*次へ* をクリックするとアクティベーション情報が callas software に送信されます。

名前:

会社名:

E メール:


ライセンスコード:

次情報を送信します

At the bottom are two buttons: "次へ" and "キャンセル".

注意:他のマシンで Eメールの送受信をする場合は、「詳細」をクリックし「Eメール経由で送信」を選択します。表示されるテキストをコピーして、別のコンピュータで新規メールにペーストして送信してください。

7. 数分後、入力した E メールアドレス宛にライセンスファイル (License.txt) が送信されてきます。



8. 入手したライセンスファイルを、アクティベーションダイアログにある「ここにライセンスファイルをドロップ」にドラッグ&ドロップし「次へ」をクリックします。



9. 「アクティベーションに成功しました。」と出ましたら「閉じる」をクリックしアクティベートは完了です。




注意：もし、アクティベーションダイアログを閉じてしまっていた場合、起動画面の上に表示される「ライセンスの入力（取り込み）」ボタンを押してライセンスファイルを取り込みます。

pdfToolbox のインストール方法


pdfToolbox のデモ版および製品版を使用するには、インターネットを経由したライセンス認証が必要になります。


この作業を行うには、Eメールの受送信ができる環境が必要です。

1. pdfToolbox のインストーラをダブルクリックして起動します。





2. pdfToolbox のインストーラが起動します。手順に従ってインストールを実行してください。





注意:pdf Toolbox Server のインストールでは「Standalone」と「Server/CLI」の両方にチェックが入っていることをご確認ください。



3. 「完了」 ボタンをクリックしインストールは完了です。「Callas pdfToolbox 7 を実行」にチェックが入った状態で「完了」 ボタンをクリックすると自動的に pdfToolbox が起動します。



4. デモ版として使う場合は「試用版」を、製品版の場合は「アクティベート」をクリックします。



5. ユーザー情報を入力します。

○デモ版で使用する場合：

「名前」「会社名」「E メール」を入力し、「callas pdfToolbox (Desktop) の試用版をリクエスト」にチェックが入っていることを確認してください。

callas pdfToolbox: アクティベーション

以下のフォームを入力してください。"次へ" をクリックするとアクティベーション情報が callas software に送信されます。

名前:

会社名:

E メール:

callas pdfToolbox (Desktop) の試用版をリクエスト

次の情報を送信します [詳細](#)

次へ キャンセル

○製品版および NFR で使用する場合：

「名前」「会社名」「E メール」「ライセンスコード」を入力してください。

ご使用のコンピュータで、Eメールの送受信ができる場合は、「次へ」を押します。

callas pdfToolbox: アクティベーション

以下のフォームを入力してください。"次へ" をクリックするとアクティベーション情報が callas software に送信されます。

名前:

会社名:

E メール:

ライセンスコード:

次の情報を送信します [詳細](#)

次へ キャンセル


注意:他のマシンでEメールの送受信をする場合は、「詳細」をクリックし「Eメール経由で送信」を選択します。表示されるテキストをコピーして、別のコンピュータで新規メールにペーストして送信してください。

注意：PC の環境によっては下記のエラーメッセージが表示される場合がございますが、入力された E メールアドレス宛にライセンスファイルが送信されれば問題ありません。


メッセージを閉じてアクティベーションを続行してください。




6. 数分後、入力した E メールアドレス宛にライセンスファイル (License.txt) が送信されてきます。



7. 入手したライセンスファイルを、アクティベーションダイアログにある「ここにライセンスファイルをドロップ」にドラッグ&ドロップし「次へ」をクリックします。



8. 「アクティベーションに成功しました。」と出ましたら「閉じる」をクリックしアクティベートは完了です。



注意：もし、アクティベーションダイアログを閉じてしまっていた場合、起動画面の上に表示される「ライセンスの入力 (取り込み)」ボタンを押してライセンスファイルを取り込みます。